

2.2 ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ СНАРЯДОМ ЗС6-1 (ЗС6)

Трубка Т-90

Заряды: ПОЛНЫЙ, ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ

Высота вскрытия 600 м

При стрельбе из гаубицы 2С19 на ПОЛНОМ заряде вводить поправку в прицел минус 1 тыс. На зарядах ВТОРОМ, ТРЕТЬЕМ, ЧЕТВЕРТОМ стрелять без введения поправок.

2.2.1 ГРАФИК ВЫБОРА ЗАРЯДА

ЗАРЯДА

3C6-1 (3C6)

[illegible]

2.2.2. ЗАРЯД ПОЛНЫЙ

Этими же таблицами пользоваться при стрельбе из 152-мм гаубиц 2С19 с введением поправок в прицел минус 1 тыс.

ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ
Осветительный снаряд ЗС6-1 (ЗС6)
Трубка Т-90
Высота разрыва 600 м

Д	П	N	Е _р	Δ _{Х_т}	Δ _{Н_т}	В _{р_д}	В _{р_в}	В _{р_б}	Z	Δ _Z	Δ _X	Δ _X	Δ _X	Δ _X	Δ _X	α	θ _р	V _р	T _р	Y _s	Y _{бю}	Д
м	тыс	дел.	тыс	м	дел.	м	м	м	тыс	м	м	м	м	м	м	град. мин.	гр	м/с	с	м	м	м
									-	-	-	+	-	-	-							
6600	194	68	87	81	1,2	107	10	4,2	3	6	81	65	0,3	13	201	1138	4,9	35	14	649	80	6600
800	197	71	84	72	1,0	105	11	4,4	3	6	83	63	0,4	12	187	1148	5,6	34	14	664	80	800
7000	200	74	82	64	1,0	103	12	4,6	4	6	86	61	0,4	12	176	1159	6,4	34	15	681	80	7000
200	203	77	79	58	0,9	101	13	4,8	4	6	89	61	0,5	12	169	1210	7,2	33	16	700	90	200
400	206	80	77	54	0,8	100	14	5,0	4	1	92	60	0,5	12	163	1222	8,1	33	16	721	90	400
600	210	84	75	50	0,8	98	16	5,2	4	7	96	60	0,5	12	158	1236	8,9	32	17	744	90	600
800	214	87	73	46	0,7	97	17	5,5	4	7	101	61	0,5	12	154	1251	9,8	32	17	768	100	800
8000	219	90	71	43	0,7	96	18	5,7	4	7	106	61	0,6	12	151	1307	11	31	18	795	100	8000
200	224	93	70	41	0,7	95	20	6,0	5	8	111	62	0,6	12	149	1324	12	31	19	824	100	200
400	229	97	68	39	0,7	94	21	6,2	5	8	116	62	0,6	13	147	1342	12	31	19	855	100	400
600	234	100	67	37	0,6	93	22	6,5	5	8	122	63	0,7	13	146	1401	13	31	20	888	100	600
800	239	104	65	35	0,6	92	23	6,8	5	8	128	63	0,7	13	145	1421	14	30	21	923	100	800
9000	245	107	64	34	0,6	91	25	7,1	6	8	134	64	0,7	14	144	1442	15	30	21	961	100	9000
200	251	111	62	32	0,6	90	26	7,4	6	9	140	65	0,8	14	143	1504	16	30	22	1000	100	200
400	258	114	61	31	0,6	89	27	7,8	6	9	147	66	0,8	14	142	1527	17	30	23	1040	100	400
600	264	118	60	30	0,5	88	29	8,1	7	9	154	66	0,8	15	142	1551	18	30	24	1080	100	600
800	271	121	58	29	0,5	88	30	8,5	7	9	160	67	0,9	15	142	1616	19	30	24	1130	100	800
10000	278	125	57	28	0,5	87	31	8,9	7	10	168	68	0,9	16	141	1642	20	29	25	1180	100	10000

Шкала «ТЫСЯЧНЫЕ».
механического прицела Д726-45 и при-
цела ИП22

Д	П	N	Е _р	Δ Х _т	Δ N _т	В _р д	В _{рв}	В _{рб}	Z	Δ Z	Δ X	Δ X	Δ X	Δ X	Δ X	α	θ_p	V _р	T _р	Y _s	Y _{бю}	Д
м	ты с	де л.	ты с	м	де л.	м	м	м	ты с	м	м	м	м	м	м	град · мин.	г р	м/ с	с	м	м	м
									-	-	-	+	-	-	-							
200	28 6	12 9	56	27	0, 5	86	33	9, 3	8	1 0	17 5	6 9	0, 9	1 6	14 1	17 09	2 1	2 9	26	12 30	1 6	20 0
400	29 3	13 3	55	26	0, 5	85	34	9, 7	8	1 0	18 2:	7 0	0, 9	1 6	14 1	17 36	2 2	2 9	27	12 80	1 7	40 0
600	30 1	13 7	54	25	0, 5	84	35	1 0	8	1 0	19 0	7 1	1, 0	1 7	14 1	18 04	2 3	2 9	27	13 40	1 8	60 0
800	30 9	14 1	53	24	0, 5	84	37	1 1	9	1 0	19 8	7 2	1, 0	1 7	14 1	18 33	2 4	2 9	28	14 00	1 9	80 0
110 00	31 8	14 5	52	23	0, 5	83	38	1 1	9	1 1	20 6	7 3	1, 0	1 8	14 2	19 03	2 5	2 9	29	14 60	2 0	11 00
200	32 6	14 9	51	23	0, 5	82	39	1 2	9	1 1	21 4	7 4	1, 0	1 8	14 2	19 34	2 6	2 9	30	15 20	2 1	20 0
400	33 5	15 3	50	22	0, 5	81	41	1 2	0	1 1	22 2	7 5	1, 1	1 9	14 2	20 06	2 7	2 9	31	15 90	2 2	40 0
600	34 4	15 7	49	21	0, 5	81	42	1 3	0	1 1	23 0	7 6	1, 1	1 9	14 2	20 40	2 8	2 9	32	16 60	2 3	60 0
800	35 4	16 1	49	20	0, 4	80	43	1 3	1	1 1	23 9	7 7	1, 1	2 0	14 3	21 15	2 9	2 9	32	17 30	2 4	80 0
120 00	36 4	16 6	48	20	0, 4	79	45	1 4	1	1 2	24 7	7 8	1, 1	2 0	14 3	21 51	3 0	2 9	33	18 10	2 5	12 00
200	37 5	17 0	47	19	0, 4	79	46	1 4	1	1 2	25 6	7 9	1, 1	2 1	14 3	22 28	3 1	2 9	34	18 90	2 6	20 0
400	38 5	17 5	46	19	0, 4	78	48	1 5	1	1 2	26 5	8 1	1, 1	2 1	14 4	23 06	3 2	2 9	35	19 80	2 7	40 0
600	39 6	17 9	45	18	0, 4	77	49	1 5	1	1 3	27 4	8 2	1, 1	2 1	14 4	23 46	3 3	2 9	36	20 70	2 9	60 0
800	40 7	18 4	45	17	0, 4	76	51	1 6	1	1 3	28 3	8 3	1, 2	2 2	14 5	24 27	3 4	2 9	37	21 60	3 0	80 0
130 00	41 9	18 9	44	17	0, 4	76	52	1 7	1	1 4	29 3	8 5	1, 2	2 2	14 5	25 10	3 5	2 9	38	22 60	3 1	13 00
200	43 2	19 4	43	16	0, 4	75	54	1 8	1	1 4	30 2	8 6	1, 2	2 3	14 6	25 54	3 6	2 9	39	23 60	3 3	20 0
400	44 5	19 9	43	15	0, 4	74	55	1 8	1	1 5	31 2	8 8	1, 2	2 3	14 7	26 40	3 7	2 9	40	24 70	3 4	40 0
600	45 8	20 4	42	15	0, 4	73	57	1 9	1	1 6	32 2	8 9	1, 2	2 4	14 7	27 28	3 8	2 9	41	25 90	3 6	60 0
800	47 2	21 0	41	14	0, 4	73	58	2 0	1	1, 7	33 2	9 1	1, 2	2 4	14 8	28 19	3 9	2 9	42	27 10	3 8	80 0

Шкала «ТЫСЯЧНЫЕ».
механического прицела Д726-45 и при-
цела ИП22

Д	П	N	Е _р	Δ Х _т	Δ N _т	В _р д	В _{рв}	В рб	Z	Δ Z	Δ X	Δ X	Δ X	Δ X	Δ X	α	θ _р	V р	T _р	Y _s	Y бю	Д
м	ты с	де л.	ты с	м	де л.	м	м	м	ты с	м	м	м	м	м	м	град · мин.	г р	м/ с	с	м	м	м
									-	-	-	+	-	-	-							
140 00	48 7	21 6	41	13	0, 4	72 ,	60	2 1	1 7	1 4	34 2	9 3	1, 2	2 5	14 9	29 12	4 0	2 9	44	28 40	3 9	14 00
200	50 2	22 2	40	12	0, 4	71	62	2 2	1 8	5 4	35 3	9 4	1, 2	2 5	14 9	30 08	4 2	2 9	45	29 80	4 1	20 0
400	51 9	22 8	40	12	0, 4	70	64	2 3	1 9	1 4	36 4	9 6	1, 2	2 6	15 0	31 08	4 3	2 9	46	31 30	4 3	40 0
600	53 7	23 5	39	11	0, 4	69	66	2 4	2 0	1 5	37 5	9 8	1, 3	2 6	15 1	32 13	4 4	3 0	47	32 90	4 5	60 0
800	55 6	24 2	39	9, 8	0, 4	68	68	2 5	2 1	1 5	38 7	1 0	1, 3	2 7	15 2	33 23	4 5	3 0	49	34 70	4 8	80 0
150 00	57 8	25 0	38	8, 7	0, 4	67	70	2 6	2 3	1 5	39 9	1 0	1, 3	2 7	15 3	34 41	4 7	3 0	50	36 80	5 0	15 00
200	60 3	25 9	38	7, 5	0, 3	66	72	2 7	2 4	1 6	41 2	1 0	1, 3	2 7	15 4	36 10	4 8	3 0	52	39 10	5 3	20 0
400	63 2	26 9	37	6, 0	0, 3	64	75	2 9	2 6	1 6	42 6	1 0	1, 3	2 8	15 6	37 57	5 0	3 0	54	42 00	5 6	40 0
600	67 4	28 3	37		0, 3	62	79	3 1	2 9	1 7	44 4	1 1	1, 4	2 8	15 7	40 25	5 3	3 1	57	46 00	6 0	60 0
157 36	74 4	30 6	36		0, 3	59	85	3 3	3 5	1 8	46 7	1 1	1, 5	2 8	15 9	44 37	5 7	3 1	62	52 90	6 7	15 73

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ТРУБКИ Т-90
Высота разрыва 600 м

Д	П	N	ΔN_T	ΔX_N	ΔY_N	ΔX_{Π}	ΔY_{Π}	Д
м	тыс.	дел.	дел.	м	м	м	м	м
			+	+	-	-	+	
6600	194	68	4,1	70	6,0	1	6,6	6600
800	197	71	3,9	69	6,8	1	6,8	800
7000	200	74	3,8	68	7,6	1	7,0	7000
200	203	77	3,7	67	8,5	1	7,2	200
400	206	80	3,6	66	9,3	1	7,4	400
600	210	84	3,6	65	10	1	7,6	600
800	214	87	3,6	64	11	1	7,8	800
8000	219	90	3,6	63	12	1	8,0	8000
200	224	93	3,6	62	13	1	8,2	200
400	229	97	3,6	61	13	1	8,4	400
600	234	100	3,7-	61	14	1	8,6	600
800	239	104	3,7	60	15	1	8,8	800
9000	245	107	3,8	59	16	1	9,0	9000
200	251	111	3,9	59	17	1	9,2	200
400	258	114	3,9	58	18	2	9,4	400
600	264	118	4,0	58	19	2	9,6	600
800	271	121	4,1	57	19	2	9,8	800
10000	278	125	4,2	56	20	2	10	10000
200	286	129	4,3	56	21	2	10	200
400	293	133	4,4	55	22	2	10	400
600	301	137	4,4	55	23	2	11	600
800	309	141	4,5	54	24	2	11	800
11000	318	145	4,6	54	25	2	11	11000
200	326	149	4,7	53	25	2	11	200
400	335	153	4,8	53	26	2	11	400
600	344	157	4,9	52	27	2	12	600

Д	П	N	ΔN_T	ΔX_N	ΔY_N	ΔX_{Π}	ΔY_{Π}	Д
м	тыс.	дел.	дел.	м	м	м	м	м
			+	+	-	-	+	
800	354	161	4,9	52	28	2	12	800
12000	364	166	5,0	51	29	3	12	12000
200	375	170	5,1	51	30	3	12	200
400	385	175	5,2	50	31	3	13	400
600	396	179	5,3	49	32	3	13	600
800	407	184	5,4	49	33	3	13	800
13000	419	189	5,5	48	34	3	13	13000
200	432	194	5,6	48	35	3	13	200
400	445	199	5,7	47	36	4	14	400
600	458	204	5,8	47	36	4	14	600
800	472	210	5,9	46	37	4	14	800
14000	487	216	6,1	45	38	4	14	14000
200	502	222	6,2	45	40	5	15	200
400	519	228	6,3	44	41	5	15	400
600	537	235	6,4	43	42	5	15	600
800	556	242	6,6	43	43	6	15	800
15000	578	250	6,9	42	45	6	15	15000
200	603	259	7,2	41	46	7	16	200
400	632	269	7,6	40	48	8	16	400
600	674	283	8,0	38	50	9	16	600
15736	744	306	8,8	36	53	11	16	15736

ТАБЛИЦА ГОРНЫХ ПОПРАВОК НАПРАВЛЕНИЯ И ДАЛЬНОСТИ

Д	δZ	δZ_W	δX_W	δX_T	δX_{V_0}	Д
м	тыс.	тыс.	м	м	м	м
		+				
6600	-0,2	0,3	+2	+5	+1	6600
7000	-0,1	0,4	+2	+2	-5	7000
8000	-0,1	0,4	+3	0	-9	8000
9000	0	0,5	+4	0	-11	9000

10000	0	0,5	+5	-1	-12	10000
11000	0	0,5	+5	-1	-13	11000
12000	+0,1	0,6	+5	-2	-14	12000
13000	+0,1	0,6	+4	-3	-15	13000
14000	+0,2	0,7	+2	-4	-15	14000
15000	+0,4	0,8	-1	-6	-16	15000
15736	+0,6	1,0	-3	-6	-19	15736

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ПРИЦЕЛА НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ
А. Поправки при расположении цели выше батареи

Углы места цели	Прицелы															Углы места
	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	
10	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	10
20	0	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	5	5	6	20
30	0	1	2	2	2	2	3	4	4	5	5	6	7	8	10	30
40	1	2	2	2	2	3	4	5	5	6	7	8	10	11	14	40
50	1	2	3	3	3	4	5	6	7	8	9	11	12	15	18	50
60	1	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	13	16	19	22	60
70	2	3	3	4	5	6	7	9	10	12	14	16	19	23	27	70
80	2	3	4	5	6	7	8	10	11	14	16	19	22	27	32	80
90	2	4	4	6	6	8	10	12	13	16	18	22	26	31	38	90
100	2	4	5	6	7	9	11	13	15	18	21	25	30	36	45	100
110	3	4	6	7	8	10	12	15	17	20	24	28	34	42	52	110
120	3	5	7	8	9	11	14	17	19	23	27	32	39	48	60	120
130	3	6	7	9	10	13	15	18	21	25	30	36	44	55	70	130

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Углы места цели	Прицелы													Углы места цели
	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	
10	4	4	5	6	8	9	12	16	23	45				10
20	8	9	11	13	16	20	28	40						20
30	12	14	17	21	26	34	49							30
40	16	20	24	30	39	54								40
50	21	26	32	41	55	94								50
60	27	33	41	54	80									60
70	33	41	52	72										70
80	40	50	66	104										80
90	48	61	85											90
100	57	75												100
110	67	94												110
120	80													120
130	98													130

Примечание: 1. Поправки положительные.

2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных

Б. При расположении цели ниже батареи

Углы мест	Прицелы															Углы мест а
	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	
10		0	0	1	1	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	10
20			1	1	1	1	1	2	3	3	3	4	4	5	6	20
30			1	2	2	2	2	2	3	4	4	5	6	7	8	30
40				2	3	3	3	3	4	5	6	7	8	9	10	40
50				3	3	3	4	4	5	6	7	8	9	11	12	50
60					4	4	4	5	6	7	9	10	11	13	15	60
70					4	5	5	6	6	8	9	11	13	14	17	70
80						5	6	6	7	8	10	12	14	16	19	80
90						5	6	7	8	9	11	13	16	18	20	90
100							7	8	9	10	12	14	17	19	22	100
110							7	8	10	11	13	15	18	21	24	110
120								9	10	12	14	16	18	21	25	120
130								8	11	13	15	17	19	22	26	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы места цели	Прицелы													Углы места цели
	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	
10	3	4	5	5	7	8	10	12	16	20	27	37	53	10
20	6	8	9	10	12	15	18	22	28	35	44	57	73	20
30	9	11	13	15	18	21	25	31	37	46	57	71	88	30
40	12	14	16	19	23	27	32	38	46	55	67	82	99	40
50	14	17	20	23	27	32	37	44	53	63	76	91	109	50
60	17	20	23	27	31	37	43	50	59	70	83	99	117	60
70	19	22	26	30	35	41	48	56	65	77	90	106	124	70
80	21	24	28	33	38	44	52	60	71	82	96	112	130	80
90	23	27	31	36	41	48	56	65	75	87	101	118	136	90
100	25	29	33	38	44	51	59	68	79	92	106	123	141	100
110	27	31	35	41	47	54	63	72	83	96	110	127	145	110
120	28	33	38	43	50	57	66	75	87	100	114	131	149	120
130	30	34	39	45	52	60	68	78	90	103	118	135	153	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные.

2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ПРИЦЕЛА НА УГОЛ МЕСТА П
А. Поправки при расположении цели выше батареи

Углы мест	Прицелы															Углы мест а
	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	
10	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	10
20	0	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	6	20
30	0	1	2	2	2	2		3	4	4	5	6	7	8	9	30
40	1	2	2	2	2	3	4	4	5	6	7	8	9	11	13	40
50	1	2	3	3	3	4	11	6	7	8	9	10	12	14	16	50
60	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	11	12	15	17	21	60
70	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	13	15	18	21	25	70
80	2	3	4	5	5	7	8	10	11	13	15	18	21	25	30	80
90	2	4	4	5	6	8	9	11	13	15	17	21	24	29	35	90
100	9	4	5	6	7	9	11	13	15	17	20	24	28	34	41	100
110	3	4	6	7	8	10	12	14	17	19	23	27	32	39	48	110
120	3	5	6	8	9	11	13	16	18	22	26	30	37	44	55	120
130	3	5	7	9	10	12	15	18	21	24	29	34	41	51	64	130

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Углы места цели	Прицелы													Углы места цели
	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	
10	3	4	5	6	7	8	11	14	19	30				10
20	7	8	10	12	14	18	24	33	55					20
30	11	13	15	19	23	30	41	69						30
40	15	18	22	27	34	46	71							40
50	20	24	29	36	47	68								50
60	25	30	37	48	65									60
70	30	37	46	62										70
80	36	45	58	81										80
90	43	55	72											90
100	51	66	93											100
110	60	80												110
120	71	100												120
130	84													130

Примечание: 1. Поправки положительные.

2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы места цели	Прицелы															Углы места
	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	
10		0	0	1	1	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	10
20			1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	20
30			1	2	2	2	2	7	3		4	5	6	6	8	30
40				2	3	3	3	3	4	5	6	6	7	8	10	40
50				2	3	3	3	4	5	6	7	8	9	10	12	50
60					4	4	4	4	5	7	8	9	10	12	14	60
70					4	4	5	5	6	7	9	11	12	13	16	70
80						5	5	6	7	8	10	12	13	15	17	80
90						5	6	7	8	9	11	13	15	16	19	90
100							7	7	9	10	11	13	16	18	20	100
110							6	8	9	11	12	14	17	19	22	110
120								8	10	11	13	15	17	20	24	120
130								8	11	12	14	16	18	21	25	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы места цели	Прицелы													Углы места цели
	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	
10	3	4	4	5	6	7	9	11	14	18	24	32	45	10
20	6	7	8	10	11	14	16	20	25	31	39	50	65	20
30	9	10	12	14	16	19^	23	28	34	41	51	64	80	30
40	11	13	15	18	21	24	29	35	42	50	61	74	91	40
50	13	16	18	21	25	29	34	41	48	58	69	83	100	50
60	16	18	21	24	29	34	39	46	54	64	76	91	108	60
70	18	21	24	28	32	37	44	51	60	70	83	97	115	70
80	20	23	26	31	35	41	48	55	65	76	88	103	121	80
90	22	25	29	33	38	44	51	59	69	80	94	109	126	90
100	23	27	31	35	41	47	55	63	73	85	98	114	131	100
110	25	29	33	38	43	50	58	67	77	89	102	118	136	110
120	27	30	35	40	46	53	61	70	80	92	106	122	139	120
130	28	32	37	42	48	55	63	72	83	96	110	125	143	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные.

2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных

Углы мест а цели	Прицелы															Углы мест а
	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	
10	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	10
20	0	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	5	5	20
30	0	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	7	8	30
40	1	1	2	2	2	3	4	4	5	6	6	7	9	10	12	40
50	1	2	2	3	3	4	5	6	6	7	8	10	11	13	15	50
60	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	19	60
70	2	3	3	4	4	6	7	8	9	11	12	14	17	20	23	70
80	2	3	4	5	5	7	8	10	11	13	14	17	20	23	28	80
90	2	3	4	5	6	8	9	11	12	15	17	20	23	27	33	90
100	2	4	5	6	7	9	11	12	14:	16	19	22	27	32	38	100
110	3	4	6	7	8	10	12	14	16	19	22	25	30	36	44	110
120	3	5	6	8	9	11	13	16	18	21	25	29	34	41	50	120
130	3	5	7	9	10	12	15	17	20	23	27	32	39	47	58	130

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Углы места цели	Прицелы													Углы места цели
	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	
10	3	4	4	5	6	7	9	12	16	24				10
20	7	8	9	11	13	16	20	27	40					20
30	10	12	14	17	21	26	35	50						30
40	14	17	20	24	30	39	55							40
50	18	22	26	32	41	56								50
60	23	27	33	42	55	82								60
70	28	34	41	53	74									70
80	33	41	51	68										80
90	40	49	63	89										90
100	46	58	78											100
110	54	70												110
120	64	85												120
130	74													130

Примечание: 1. Поправки положительные.

2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы мест	Прицелы															Углы мест а
	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	
10		0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	10
20			1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	20
30			1	2	1	2	2	2	3	4	4	5	5	6	7	30
40				2	3	3	3	3	4	5	5	6	7	8	9	40
50				2	3	3	3	3	5	6	7	7	8	10	11	50
60					3	4	4	4	5	6	8	9	10	11	13	60
70					4	4	5	5	6	7	9	10	11	13	14	70
80						5	5	6	7	8	9	11	12	14	16	80
90						5	6	7	8	8	10	12	14	15	18	90
100							6	7	8	9	10	13	15	17	19	100
110							6	8	9	10	11	13	16	18	20	110
120								8	10	11	12	14	16	19	22	120
130								9	10	12	13	15	17	20	23	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы места цели	Прицелы													Углы места цели
	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	
10	3	3	4	5	5	7	8,	10	12	15	20	27	38	10
20	5	7	8	9	10	12	15	18	22	27	34	44	57	20
30	8	9	11	13	15	18	21	25	30	37	46	57	71	30
40	10	12	14	16	19	22	26	31	37	45	55	67	82	40
50	13	15	17	20	23	27	31	37	44	52	63	75	91	50
60	15	17	20	23	26	31	36	42	49	58	69	82	98	60
70	16	19	22	25	29	34	40	46	54	64	75	89	105	70
80	18	21	24	28	32	38	44	51	59	69	81	95	111	80
90	20	23	26	30	35	41	47	54	63	74	86	100	116	90
100	22	25	29	33	38	44	50	58	67	78	90	104	121	100
110	23	27	30	35	40	46	53	61	70	81	94	109	125	110
120	25	28	32	37	42	48	56	64	74	85	98	112	129	120
130	26	30	34	39	44	51	58	67	77	88	101	116	132	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные.

2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ТРУБКИ НА УГОЛ МЕСТА
А. Поправки при расположении цели выше батареи

Превышение цели, м	Прицелы															Превышение цели, м
	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	
10	0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	1,0	1,2	1,3	10
20	0,2	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,4	2,7	20
30	0,4	0,7	0,9	1,0	1,0	1,2	1,5	1,7	1,9	2,2	2,4	2,7	3,2	3,6	4,2	30
40	0,6	1,0	1,3	1,4	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6	3,0	3,3	3,8	4,4	5,0	5,8	40
50	0,9	1,3	1,6	1,7	1,8	2,2	2,6	3,0	3,4	3,8	4,3	4,9	5,7	6,6	7,6	50
60	1,1	1,7	1,9	2,1	2,3	2,8	3,2	3,7	4,2	4,7	5,4	6,1	7,1	8,2	9,5	60
70	1,4	2,0	2,3	2,5	2,8	3,3	3,9	4,5	5,0	5,7	6,5	7,4	8,6	10,	11,	70
80	1,7	2,3	2,6	3,0	3,4	3,9	4,6	5,3	5,9	6,8	7,7	8,8	10,	11,	13,	80
90	2,0	2,6	3,0	3,5	3,9	4,6	5,1	6,1	6,9	7,8	8,9	10,	11,	14,	16,	90
100	2,3	3,0	3,5	4,0	4,5	5,2	6,1	7,0	7,9	9,0	10,	11,	13,	16,	19,	100
110	2,5	3,3	4,0	4,5	5,1	6,0	6,9	7,9	8,9	10,	11,	13,	15,	18,	22,	110
120	2,8	3,8	4,4	5,1	5,8	6,7	7,7	8,9	10,	11,	13,	15,	18,	21,	25,	120
130	3,2	4,2	4,9	5,7	6,5	7,4	8,6	9,9	11,	12,	14,	17,	20,	24,	30,	130

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Превыше ние цели, м	Прицелы													Превыш ение цели, м
	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	
10	1,5	1,8	2,0	2,4	2,9	3,5	4,4	5,6	7,9	15,3				10
20	3,1	3,6	4,2	5,1	6,1	7,6	10,0	14,0						20
30	4,9	5,7	6,7	8,1	10,0	12,7	17,7							30
40	6,8	8,0	9,5	11,6	14,6	19,6								40
50	8,9	10,6	12,6	15,7	20,5	32,7								50
60	11,3	13,4	16,3	20,9	29,4									60
70	13,8	16,6	20,6	27,5										70
80	16,6	20,3	25,0	38,7										80
90	19,8	24,7	33,0											90
100	23,5	30,1												100
110	27,8	37,2												110
120	33,0													120
130	39,0													130

Примечание: 1. Поправки положительные.

2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях.

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Понижение цели, м	Прицелы															Понижение цели, м
	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	
10		0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	10
20			0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	2,0	2,3	20
30			0,7	0,8	1,0	1,0	1,0	1,2	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,3	30
40				1,0	1,3	1,4	1,4	1,6	2,0	2,3	2,6	2,9	3,3	3,7	4,3	40
50				1,3	1,5	1,6	1,7	1,8	2,3	2,7	3,2	3,5	4,0	4,5	5,1	50
60					1,7	1,9	2,1	2,2	2,6	3,1	3,7	4,1	4,6	5,2	6,0	60
70					1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,4	4,0	4,7	5,2	5,9	6,7	70
80						2,3	2,6	2,9	3,3	3,7	4,4	5,1	5,8	6,5	7,4	80
90						2,4	2,8	3,1	3,6	4,0	4,7	5,5	6,3	7,0	8,0	90
100							2,9	3,3	3,9	4,3	4,9	5,8	6,7	7,6	8,6	100
110							2,9	3,5	4,1	4,6	5,2	6,0	7,0	8,0	9,1	110
120								3,7	4,3	4,9	5,5	6,2	7,2	8,4	9,7	120
130								3,4	4,4	5,1	5,8	6,6	7,4	8,6	10,0	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Превыше ние цели, м	Прицелы													Превыш ение цели, м
	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	
10	1,3	1,6	1,8	2,1	2,5	3,0	3,6	4,4	5,5	7,0	9,2	12,6	17,6	10
20	2,6	3,0	3,6	4,1	4,7	5,6	6,6	8,0	9,8	12,1	15,2	19,3	24,7	20
30	3,8	4,3	5,1	5,8	6,7	7,9	9,3	11,1	13,3	16,1	19,6	24,1	29,7	30
40	4,9	5,6	6,4	7,4	8,6	10,1	11,1	13,1	16,1	19,4	23,3	28,0	33,7	40
50	5,8	6,7	7,7	8,9	10,1	11,1	13,1	16,1	18,1	22,3	26,4	31,3	37,0	50
60	6,7	7,7	8,9	10,1	11,1	13,1	15,1	18,1	21,1	24,8	29,0	34,0	39,9	60
70	7,6	8,7	10,1	11,1	13,1	15,1	17,1	20,1	23,1	27,0	31,3	36,5	42,3	70
80	8,4	9,5	10,1	12,1	14,1	16,1	18,1	21,1	25,1	28,9	33,4	38,6	44,5	80
90	9,1	10,1	11,1	13,1	15,1	17,1	20,1	23,1	26,1	30,7	35,3	40,5	46,4	90
100	9,7	11,1	12,1	14,1	16,1	18,1	21,1	24,1	28,1	32,2	36,9	42,2	48,2	100
110	10,1	11,1	13,1	15,1	17,1	19,1	22,1	25,1	29,1	33,6	38,3	43,6	49,6	110
120	10,1	12,1	14,1	15,1	18,1	20,1	23,1	26,1	30,1	34,9	39,6	45,0	51,0	120
130	11,1	12,1	14,1	16,1	18,1	21,1	24,1	27,1	31,1	35,9	40,8	46,2	52,2	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные.

2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях.

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ТРУБКИ НА УГОЛ МЕС
А. Поправки при расположении цели выше батареи

Превышение цели. м	Прицелы															Превышение цели. м
	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	
10	0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	10
20	0,2	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	2,0	2,3	2,5	20
30	0,4	0,8	0,9	1,1	1,0	1,1	1,4	1,7	1,9	2,1	2,4	2,6	3,1	3,5	4,0	30
40	0,6	1,1	1,3	1,4	1,4	1,6	2,0	2,3	2,6	2,9	3,3	3,7	4,2	4,8	5,6	40
50	0,9	1,4	1,6	1,7	1,8	2,2	2,6	3,0	3,3	3,8	4,2	4,8	5,5	6,3	7,2	50
60	1,2	1,7	1,9	2,1	2,3	2,8	3,2	3,7	4,1	4,6	5,3	5,9	6,8	7,9	9,1	60
70	1,4	2,0	2,3	2,5	2,9	3,3	3,9	4,4	4,9	5,6	6,3	7,2	8,3	9,5	11,	70
80	1,7	2,3	2,7	3,0	3,4	3,9	4,5	5,2	5,8	6,6	7,5	8,5	9,8	11,	13,	80
90	2,0	2,7	3,1	3,5	4,0	4,6	5,3	6,0	6,8	7,7	8,7	9,9	11,	13,	15,	90
100	2,3	3,0	3,5	4,1	4,5	5,2	6,1	6,9	7,8	8,8	10,	11,	13,	15,	18,	100
110	2,6	3,4	4,0	4,6	5,2	6,0	6,8	7,8	8,8	10,	11,	13,	15,	17,	21,	110
120	2,9	3,8	4,5	5,2	5,8	6,7	1,1	8,8	9,9	11,	12,	14,	17,	20,	24,	120
130	3,2	4,3	5,1	5,8	6,5	7,5	8,6	9,8	11,	12,	14,	16,	19,	23,	28,	130

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Превышение цели,	Прицелы													Превышение цели,
	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	
10	1,4	1,7	1,9	2,2	2,7	3,2	3,9	5,1	6,8	10,7				10
20	3,0	3,4	4,0	4,7	5,6	6,9	8,8	11,9	19,4					20
30	4,7	5,4	6,3	7,5	9,1	11,4	15,2							30
40	6,5	7,5	8,9	10,7	13,2	17,2	25,8							40
50	8,5	9,9	11,8	14,3	18,3	25,6								50
60	10,7	12,5	15,0	18,8	25,0									60
70	13,0	15,5	18,9	24,3										70
80	15,6	18,8	23,5	31,8										80
90	18,6	22,7	29,1											90
100	21,9	27,3	37,1											100
110	25,8	33,0												110
120	30,3	40,9												120
130	35,8													130

Примечание: 1. Поправки положительные.

2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях.

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Пони жение цели, м	Прицелы															Пониж ение цели, м
	20 0	22 0	24 0	26 0	28 0	30 0	32 0	34 0	360	380	400	420	440	460	480	
10		0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	10
20			0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,9	1,1	1,2	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2	20
30			0,7	0,8	1,0	1,0	1,0	1,2	1,5	1,7	1,9	2,2	2,5	2,7	3,2	30
40				1,1	1,3	1,3	1,4	1,5	1,9	2,3	2,5	2,8	3,2	3,6	4,1	40
50				1,3	1,5	1,6	1,7	1,8	2,3	2,6	3,0	3,4	3,8	4,3	4,9	50
60					1,7	1,9	2,0	2,2	2,5	3,0	3,5	4,0	4,4	5,0	5,7	60
70					1,9	2,1	2,3	2,5	2,8	3,3	3,9	4,5	5,0	5,6	6,4	70
80						2,3	2,5	2,8	3,2	3,6	4,2	4,9	5,5	6,2	7,1	80
90						2,3	2,7	3,0	3,5	3,8	4,5	5,2	6,0	6,7	7,6	90
100							2,9	3,2	3,7	4,2	4,7	5,5	6,3	7,2	8,1	100
110							2,8	3,4	3,9	4,4	5,0	5,7	6,6	7,6	8,6	110
120								3,5	4,1	4,7	5,3	5,9	6,9	7,9	9,1	120
130								3,6	4,2	4,8	5,5	6,2	7,0	8,2	9,4	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Пони жение цели, м	Прицелы													Пони жение цели, м
	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	
10	1,3	1,5	1,7	2,0	2,3	2,8	3,3	4,0	5,0	6,4	8,3	11,2	15,6	10
20	2,5	2,9	3,4	3,8	4,4	5,2	6,2	7,4	9,0	11,1	13,9	17,6	22,7	20
30	3,6	4,1	4,8	5,5	6,3	7,4	8,7	10,3	12,3	14,9	18,2	22,4	27,7	30
40	4,6	5,3	6,1	7,0	8,1	9,3	10,9	12,8	15,2	18,1	21,7	26,2	31,7	40
50	5,6	6,4	7,3	8,4	9,6	11,1	12,9	15,0	17,7	20,9	24,7	29,4	35,0	50
60	6,4	7,3	8,4	9,6	11,0	12,7	14,7	17,0	19,9	23,3	27,3	32,1	37,8	60
70	7,2	8,2	9,4	10,7	12,3	14,1	16,3	18,8	21,8	25,4	29,6	34,5	40,3	70
80	7,9	9,0	10,3	11,8	13,5	15,4	17,7	20,4	23,6	27,3	31,6	36,6	42,4	80
90	8,6	9,8	11,1	12,7	14,5	16,6	19,0	21,8	25,2	29,0	33,4	38,5	44,3	90
100	9,2	10,5	11,9	13,5	15,5	17,7	20,2	23,1	26,5	30,5	35,0	40,2	46,0	100
110	9,7	11,1	12,6	14,3	16,3	18,6	21,3	24,3	27,7	31,8	36,4	41,6	47,5	110
120	10,2	11,6	13,3	15,0	17,1	19,4	22,2	25,3	28,9	33,0	37,6	42,9	48,8	120
130	10,7	12,1	13,8	15,7	17,8	20,2	23,0	26,2	29,9	34,1	38,8	44,0	50,0	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные.

2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях.

**ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ТРУБКИ НА УГОЛ МЕСТА
А. Поправки при расположении цели выше батареи**

Превышение цели, м	Прицелы															Превышение
	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	
10	0	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,1	10
20	0,2	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,9	1,1	1,2	1,3	1,5	1,6	1,9	2,2	2,4	20
30	0,4	0,8	0,9	1,1	1,0	1,1	1,4	1,7	1,8	2,1	2,3	2,5	3,0	3,3	3,8	30
40	0,7	1,1	1,3	1,4	1,4	1,6	2,0	2,3	2,5	2,9	3,2	3,6	4,1	4,6	5,3	40
50	0,9	1,4	1,7	1,8	1,8	2,2	2,6	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,3	6,1	6,9	50
60	1,2	1,7	2,0	2,2	2,3	2,8	3,2	3,7	4,1	4,5	5,1	5,7	6,6	7,6	8,6	60
70	1,5	2,0	2,3	2,6	2,9	3,4	3,9	4,4	4,9	5,5	6,2	6,9	8,0	9,2	10,5	70
80	1,8	2,4	2,7	3,1	3,5	3,9	4,6	5,2	5,9	6,5	7,3	8,3	9,5	10,9	12,6	80
90	2,1	2,7	3,1	3,6	4,0	4,6	5,3	6,0	6,7	7,5	8,5	9,7	11,1	12,8	14,8	90
100	2,3	3,1	3,6	4,1	4,6	5,3	6,1	6,9	7,7	8,6	9,8	11,1	12,8	14,8	17,2	100
110	2,6	3,4	4,1	4,7	5,3	6,0	6,9	7,8	8,7	9,8	11,2	12,7	14,6	17,0	19,9	110
120	3,0	3,9	4,6	5,3	5,9	6,8	7,7	8,8	9,8	11,1	12,7	14,4	16,6	19,4	22,9	120
130	3,3	4,4	5,2	5,9	6,6	7,6	8,6	9,8	10,9	12,5	14,2	16,2	18,8	22,0	26,3	130

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Превышение цели, м	Прицелы													Превышение цели, м
	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	
10	1,4	1,6	1,8	2,1	2,5	2,9	3,6	4,5	5,9	8,6				10
20	2,8	3,2	3,7	4,4	5,2	6,3	7,9	10,3	14,9					20
30	4,4	5,1	5,9	7,0	8,3,,	10,3	13,3	18,8						30
40	6,1	7,1	8,3	9,9	12,0	15,2	20,8							40
50	8,0	9,3	11,0	13,2	16,4	21,6								50
60	10,1	11,8	13,9	17,1	21,8	31,7								60
70	12,3	14,5	17,4	21,7	29,2									70
80	14,7	17,5	21,4	27,6										80
90	17,5	21,0	26,2	35,8										90
100	20,5	25,0	32,2											100
110	24,0	29,8												110
120	27,9	35,8												120
130	32,6													130

Примечание: 1. Поправки положительные.

2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях.

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Пони жение цели, м	Прицелы															Пони жение цели, м
	20 0	22 0	24 0	26 0	28 0	30 0	32 0	34 0	360	380	400	420	440	460	480	
10		0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1	10
20			0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	1,1	1,1	1,3	1,5	1,6	1,8	2,1	20
30			0,7	0,8	1,0	1,0	1,0	1,2	1,5	1,7	1,8	2,1	2,4	2,6	3,0	30
40				1,1	1,3	1,3	1,3	1,5	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,4	3,9	40
50				1,3	1,5	1,6	1,7	1,7	2,2	2,6	2,9	3,2	3,7	4,1	4,6	50
60					1,7	1,9	2,0	2,1	2,5	2,9	3,4	3,8	4,2	4,7	5,4	60
70					1,9	2,1	2,2	2,4	2,7	3,2	3,7	4,3	4,7	5,3	6,0	70
80						2,3	2,5	2,7	3,1	3,4	4,0	4,7	5,2	5,8	6,6	80
90						2,3	2,7	2,9	3,3	3,7	4,3	5,0	5,7	6,3	7,1	90
100							2,8	3,1	3,6	4,0	4,4	5,2	6,0	6,8	7,6	100
110							2,7	3,3	3,8	4,2	4,7	5,4	6,2	7,2	8,1	110
120								3,4	3,9	4,4	5,0	5,6	6,4	7,4	8,5	120
130								3,1	4,0	4,6	5,2	5,8	6,6	7,6	8,8	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Пони жение цели, м	Прицелы													Пони жение цели, м
	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	
10	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2	2,6	3,0	3,7	4,6	5,7	7,3	9,8	13,6	10
20	2,3	2,7	3,2	3,6	4,2	4,9	5,7	6,8	8,2	10,1	12,6	15,9	20,5	20
30	3,4	3,9	4,5	5,2	5,9	6,9	8,1	9,5	11,4	13,7	16,7	20,5	25,5	30
40	4,4	5,0	5,7	6,6	7,6	8,7	10,2	11,9	14,1	16,8	20,1	24,2	29,4	40
50	5,2	6,0	6,8	7,9	9,0	10,4	12,0	14,0	16,4	19,4	23,0	27,4	32,7	50
60	6,0	6,9	7,9	9,0	10,4	11,9	13,7	15,9	18,5	21,7	25,5	30,0	35,5	60
70	6,8	7,7	8,9	10,1	11,5	13,3	15,2	17,6	20,4	23,7	27,7	32,4	37,9	70
80	7,5	8,5	9,7	11,1	12,6	14,4	16,6	19,1	22,1	25,5	29,6	34,4	40,0	80
90	8,1	9,2	10,4	11,9	13,6	15,5	17,8	20,5	23,6	27,2	31,4	36,2	41,8	90
100	8,6	9,8	11,2	12,7	14,5	16,6	18,9	21,6	24,9	28,6	32,9	37,9	43,5	100
110	9,1	10,4	11,8	13,4	15,2	17,4	19,9	22,7	26,0	29,9	34,3	39,3	45,0	110
120	9,5	10,8	12,4	14,0	15,9	18,2	20,7	23,7	27,1	31,0	35,4	40,5	46,3	120
130	9,9	11,2	12,8	14,6	16,6	18,8	21,5	24,5	28,0	32,0	36,5	41,6	47,4	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные.

2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях.